



## دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اداره امور پرستاری دانشگاه

### چک لیست ارزیابی مهارت های بالینی پرستاری - سرم تراپی با آنژیوکت و ماکروست

#### مشخصات ارزیابی شونده:

سن: ..... سال      جنس: مرد  زن       سابقه کار: ..... سال یا ..... ماه

بخش محل خدمت: .....

رشته تحصیلی: پرستاری       هوشبری       اتاق عمل       دوره کمک پرستاری یک ساله

مقطع تحصیلی: دیپلم       کاردانی       کارشناسی       کارشناسی ارشد       دکترا

وضعیت استخدام: طرحی       پیمانی       رسمی       قراردادی       شرکתי

ردیف	مراحل مهارت	نمره اختصاص یافته	نمره کسب شده
۱	سینی وسایل را آماده می کند: (آنژیوکت، گلوله های پنبه آغشته به الکل و بتادین، دستکش لاتکس، مشمع، رسیور، چسب، گارو، گاز در صورت لزوم، ماکروست، سرم، پایه سرم، برچسب سرم و ماکروست، کارت دارویی)	۱۰	
۲	دستور پزشک را در مورد مایع درمانی کنترل می کند و کارت دارویی را تهیه می کند.	۵	
۳	دست ها را به روش صحیح می شوید.	۲/۵	
۴	ماکروست را به روش صحیح از بسته خارج کرده و کلمپ را در محل مناسب (زیر محفظه قطره ریز) قرار داده و آن را می بندد.	۲/۵	
۵	از روش سه بار کنترل برای تجویز سرم پیروی کرده و پس از بازکردن و ضدعفونی سرم، ماکروست را به شیوه استریل به آن متصل می کند.	۵	
۶	سرم را در ارتفاع مناسب (۱ متر) قرار داده و هواگیری ماکروست را به روش صحیح انجام می دهد.	۵	
۷	برچسب مشخصات ماکروست و سرم را نصب می کند.	۵	
۸	بیمار را شناسایی و با وی ارتباط برقرار می کند.	۲/۵	
۹	خلوت بیمار را رعایت می کند.	۲/۵	
۱۰	چسب ها را آماده می کند. (سه تکه چسب که روی یکی مشخصات نوشته شده باشد)	۲/۵	
۱۱	بیمار را در وضعیت مناسب قرار می دهد (آستین بیمار را برای دیدن وریدها بالا می زند) و ویژگی های ورید مناسب برای تزریق را شرح می دهد.	۲/۵	
۱۲	مشمع را زیر دست بیمار پهن می کند.	۲/۵	
۱۳	رسیور را کنار دست بیمار قرار می دهد.	۲/۵	
۱۴	گارو را در محل مناسب روی لباس یا گاز می بندد. (۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بالای محل رگ گیری)	۲/۵	

۷/۵	۱۵	به روش های مختلف ورید را متسع می کند. - از بیمار می خواهد تا قبل از بستن گارو مشت خود را باز و بسته کند، گارو را در محل مناسب بسته و از بیمار می خواهد تا مشت خود را در حالی که انگشت شست داخل قرار دارد ببندد، از مچ دست به سمت آرنج ماساژ می دهد، به آرامی چند ضربه روی ورید مورد نظر می زند، در صورت عدم موفقیت روش های بالا، از کیسه آبگرم به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه استفاده می کند.
۲/۵	۱۶	دستکش را می پوشد.
۵	۱۷	به شیوه درست (از مرکز به خارج و بصورت دورانی) ابتدا با الکل و سپس با بتادین پوست را ضدعفونی می کند.
۲/۵	۱۸	یک دقیقه صبر نموده تا الکل خشک شود و در این فاصله آنژیوکت را از جلد خارج نموده و به شیوه درست در دست می گیرد.
۲/۵	۲۰	رگ را به درستی نگه می دارد (با دست غیرغالب پوست محل تزریق را به سمت پایین می کشد).
۲/۵	۲۱	آنژیوکت را با زاویه ۱۵ تا ۳۰ درجه وارد ورید می کند.
۷/۵	۲۲	پس از ورود سرسوزن به ورید و احساس کاهش مقاومت یا مشاهده خون در انتهای آنژیوکت با دست غیرغالب بال آنژیوکت را گرفته و با دست غالب سوزن را به عقب کشیده تا خون را در نیدل آنژیوکت ببیند. گارو را باز کرده و آنژیوکت را به جلو هدایت می کند.
۵	۲۳	به درستی مسیر رگ را مسدود نموده و سوزن را خارج نموده و آنژیوکت را به ماکروست متصل می کند و جریان محلول را بررسی می نماید.
۵	۲۴	با چسب آنژیوکت را فیکس می کند و سرعت انفوزیون سرم را محاسبه و تنظیم می کند.
۵	۲۵	وسایل را جمع نموده و به اتاق کار می برد و سوزن آنژیوکت را داخل سفتی باکس می اندازد و دست ها را به روش صحیح می شوید.
۲/۵	۲۶	اطلاعات را به طور کامل در پرونده ثبت می کند.
۱۰۰		جمع کل

امضای ارزیاب و تاریخ: .....